

Tablet size (480 x 675) ▾

Android 5+ Devices ▾

480X675

TeachableMachine

webview

classify

button

RED : 0%
Blue: 0%
Green: 0%

label

블루투스를 연결해 주세요.

ListPicker

Non-visible components

TeachableMachineImageClassifier1 Clock1 BluetoothClient1

Sensors

- AccelerometerSensor ?
- BarcodeScanner ?
- Barometer ?
- Clock ?


Connectivity

- ActivityStarter ?
- BluetoothClient ?

Extension


Import extension

- TeachableMachineImageClassifier ?



Teachable Machine url에서 읽어오는 속도를 뜻합니다.
1000= 1초 1초마다 AI 모델이 적용합니다.





모델 내보내기:


☒ 업로드(공유 가능한 링크) ☐ 다운로드

공유 가능한 링크:

<https://teachablemachine.withgoogle.com/models/YuIP1kPNI/> 복사

모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)

✓ 클라우드 모델이 최신 상태입니다.



urlModel은 모델 업데이트로
공유 가능한 부분입니다.ㅇ

1 클리 Teachable Machine

+ 새 프로젝트

masked 모델

Drive에서 프로젝트 열기

Drive에 프로젝트 저장

Drive에서 프로젝트 보기

Drive에 사본 만들기

Drive 로그아웃

파일에서 프로젝트 열기

프로젝트를 파일로 다운로드

2 파일 저장

FAQ

1. 샘플 수집

2. 모델 학습

3. 모델 내보내기

mask

지 샘플

업로드

지 샘플

업로드

on Mask

지 샘플

업로드




클래스 추가

학습

모델 학습 완료됨

고급

teachable machine은
파일을 저장하여
관리하는 것이
좋습니다.



디자이너와 블록으로 나뉘어 코딩합니다.

when ListPicker1 .BeforePicking

do set ListPicker1 . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames

when ListPicker1 .AfterPicking

do if call BluetoothClient1 .Connect
address ListPicker1 . Selection

then set ListPicker1 . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames

when Clock1 .Timer

do if BluetoothClient1 . IsConnected


then set ListPicker1 . Text to “ 블루투스가 연결되었습니다. ”

set ListPicker1 . BackgroundColor to

else set ListPicker1 . Text to “ 블루투스가 연결되지 않았습니다. ”

set ListPicker1 . BackgroundColor to

블루투스 연결 부분



when classifv .Click

do call TeachableMachineImageClassifier1 .ClassifyVideoData

when Clock1 .Timer

do call TeachableMachineImageClassifier1 .ClassifyVideoData

if BluetoothClient1 .IsConnected

then set ListPicker1 .Text to “블루투스가 연결되었습니다.”

set ListPicker1 .BackgroundColor to

else set ListPicker1 .Text to “블루투스가 연결되지 않았습니다.”

set ListPicker1 .BackgroundColor to

TeachableMachine



classify

ED : 0%
lue: 0%
reen: 0%

All Components

TeachableMachine

HorizontalArrangement1

classify

VerticalArrangement1

TextBox1

ListPicker1

TeachableMachineImage

Clock1

BluetoothClient1

Properties

Clock1

Behavior

TimerAlwaysFires



TimerEnabled






1000



initialize global red to 0

initialize global blue to 0


initialize global green to 0









센서값을 가지고 오는 부분은 아래와 같습니다.




버튼 클릭하여 센서값
적용




5초마다 센서값을 적용







label값에서 보여주는 역할을 할 뿐입니다.

initialize global SENSOR_LIST to create empty list



initialize global SENSOR_LIST to  create empty list

call BluetoothClient1 .SendText
text "SENSOR_"

 if
then
 call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive > 0
 set global SENSOR_LIST to split text trim call BluetoothClient1 .ReceiveText
 at " " numberOfBytes
 call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive

select list item list
index 1
get global SENSOR_LIST

감사합니다.